CMU-802.1X 無線網路連線設定

For Windows:

1.下載並安裝所需元件(Cisco PEAP)

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46703


Surface Tools for IT



This download location stores all the right tools you need as a IT Professional when you want to deploy, manage and secure a Surface device in your organization.


Details
System Requirements

Choose the download you want 勾選"Cisco_EAP_Supplicant_Installer_v1.zip"後,按Next










雙擊 EAP-PEAP.msi 進行安裝

名稱 名稱	修改日期	類型	大小
CiscoEapPeap.dll	2015/5/8 下午 07:12	應用程式擴充	1,148 KB
CiscoEapPeap.dll.mui	2015/5/8 下午 07:12	MUI 檔案	17 KB
CiscoEapPeap.xsd	2015/5/8 下午 07:12	XSD 檔案	10 KB
💰 ciscopeapgtc.chm	2015/5/8 下午 07:12	編譯的 HTML 說明	29 KB
🖺 cisco-peap-manifest.xml	2015/5/8 下午 07:12	XML Document	8 KB
crypt32.dll	2015/5/8 下午 07:12	應用程式擴充	1,428 KB
i∉ EAP-PEAP.msi	2015/5/8 下午 07:12	Windows Installe	1,274 KB
EAP-PEAP.msm	項目類型: Windows Installer 封裝	MSM 檔案	926 KB
OpenSSL-LICENSE	作者: Cisco Systems, Inc. 標題: Cisco PEAP Module	檔案	7 KB



2.無線網路連線設定

控制台->網路和共用中心->設定新的連線或網路

調整電腦設定



翼 網路和共用中心

🔻 🔿 🔻 🕦 🥦 控制台 > 所有控制台項目 > 網路和共用中心

控制台首頁

變更介面卡設定 變更進階共用設定 媒體串流選項

檢視您基本的網路資訊並設定連線

檢視作用中的網路

網路和人名

私人網路

存取類型:

網際網路

連線:

□ 乙太網路

變更網路設定



設定新的連線或網路


設定寬頻、撥號或 VPN 連線,或設定路由器或存取點。



疑難排解問題

診斷與修復網路問題,或取得疑難排解資訊。

選擇"手動連線到無線網路"




輸入圖中資訊後,下一步




選擇變更連線設定



選擇網路驗證方法->選擇"Cisco PEAP"




按設定->PEAP Properties 畫面



取消勾選"Use anonymous outer identity"與


"Validate server certificate"




切換到"User Credentials"頁面選擇

"Use Saved username and password",輸入校園入口

網站帳號密碼,按"確定"



按"進階設定"->出現進階設定畫面->勾選"指定驗證模式"->選擇"使用者或電腦驗證",按"確定", 再按"確定",完成設定



3. 進入 Wifi 介面選擇"CMU-802.1X"進行連線

